

Automatiser la maintenance du pc

Les ordinateurs nécessitent des maintenances régulières. Lancer des analyses peut-être contraignantes. Il existe un outil pour automatiser les tâches de maintenances régulièrement comme par exemple : la défragmentation et le nettoyage de disques dur, etc.... C'est le « planificateur de tâches ». Ce programme permet de sélectionner une application et de lui donner une date et une heure de lancement. Une option permet d'ajouter un programme qui n'apparaît pas sur la liste d'application. Pour utiliser le planificateur, il faut que tous les utilisateurs de l'ordinateur aient un mot de passe actif, sinon rien ne se passera au moment indiqué. Cette condition est mal indiquée dans Windows.

Exemple de tâches :

Voici un exemple pour effectuer un nettoyage et une défragmentation du disque dur « C : »

1. ouvrir le planificateur de tâches en allant dans


- Démarrer
- Accessoires
- Outils système
- Tâche planifiée

2. ajouter une tâche en cliquant sur « création d'une tâche planifiée », cliquez sur suivant et vous voila devant la liste des applications disponible



Cliquez sur nettoyage de disque puis suivant.

Donnez un nom et choisissez à quel moment cette tâche aura lieu



Cliquez sur suivant et choisissez l'heure et le jour de la tâche




Cliquez sur suivant. Dans cette fenêtre vous retrouverez le nom du pc suivi du nom utilisateur, il ne vous reste plus qu'à rentrer votre mot de passe, cliquez sur suivant et terminer.

Voilà votre tâche s'affiche dans la fenêtre de « tâche planifiée ». En double cliquant sur celle-ci, vous ouvrirez une fenêtre avec 3 onglets


- Tâche

- Planification (permet de changer le moment de la tâche)
- Paramètres (permet de choisir des options pour affiner les réglages).



Voyons maintenant pour la défragmentation, double cliquez sur création d'une tâche planifiée puis suivant, vous remarquerez que la défragmentation ne se trouve pas dans la liste d'application. Cliquez sur parcourir et allez chercher le fichier « défrag.exe » dans

- C :
- Windows
- Système32
- Défrag



Puis donnez un nom et choisissez le moment et mettez votre mot de passe comme précédemment. Voilà votre pc fera sa maintenance tout seul au moment que vous aurez choisi.

Astuce faite par runelan.